


John Deere

2600

Étapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la carte SD, extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici



2 – Créer un dossier appelé « Rx » (veiller à bien respecter les majuscules)

Vous pouvez insérer plusieurs cartes de modulation dans un même fichier Rx

Déplacer les fichiers extraits dans ce dossier, puis déplacer le dossier sur votre carte SD.
Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console 2600.

Import sur votre console :

3 – Insérer la clef usb dans la console



4 – Cliquer sur l'icône en bas à droite

Procédure d'import de carte de Préconisation



4 – Cliquer sur l'icône GreenStar



5 – cliquer sur Ressources

Procédure d'import de carte de Préconisation




6 – Cliquer sur Interventions

Procédure d'import de carte de Préconisation



7 – Faire défiler la liste si nécessaire, sélectionner l'opération correspondante




8 – Cliquer sur documents



Procédure d'import de carte de Préconisation




9 – Cliquer sur ajouter



10 – Cliquer sur type produits




11 – Sélectionner le produit
désiré



12 – Sélectionner le nom du produit et renseigner l'unité de dose

Procédure d'import de carte de Préconisation



13 – Cliquer sur accepter



Procédure d'import de carte de Préconisation



14 – Importer la carte de prescription : cliquer sur Rx




15 – Cliquer prescription



16 – Sélectionner Shapefile



17 – Sélectionner votre fichier




18 – Sélectionner le type de produits




19 – Sélectionner « Engrais par poids »



20 – Sélectionner l'unité de dose : L/ha ou Kg/ha



21 – Indiquer une dose en cas de perte GPS puis cliquer sur accept




22 – Patienter quelques instants puis cliquer sur accept

Procédure d'import de carte de Préconisation



23 – page de prescription : cliquer sur accept



Procédure d'import de carte de Préconisation



24 – Cliquer sur Cartographe



25 – Cliquer sur Param Cartog




Procédure d'import de carte de Préconisation



26 – Choisir dans la liste d'arrière-plan, sélectionner

la cartographie



27 – Cliquer sur accept



28 – Visualisez votre carte de modulation en arrière-plan



La modulation de dose est prête