


## Amatron 4

### Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, vous devez extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.

Faites un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici



2 – Déplacez les fichiers extraits sur votre clef usb. Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console Amatron 4.

# Procédure d'import de carte de Préconisation




## Import sur votre console :


3 – Insérer votre clef usb dans la console, puis sur votre menu de travail, cliquer sur l'icone



puis sélectionner la parcelle souhaitée



4 – Dans le menu pour la sélection de données de champs, cliquer sur l'icone




Les cartes d'applications enregistrées sur la clef usb s'affichent.

# Procédure d'import de carte de Préconisation



5 – Sélectionner la carte d'application souhaitée



Remarque : pour sélectionner la carte, vous devez cocher le petit rectangle gris

6 – Sélectionner l'unité adaptée : Litres, Kilogrammes..

Remarque : vous pouvez mettre les valeurs à l'échelle d'une certaine valeur en cliquant sur « mettre les valeurs à l'échelle »

Confirmer l'opération en cliquant sur



Les cartes d'application sont enregistrées dans les données de champs sous « Taches ».